



PPPoEによる設定方法

1. [スタート] から [接続(T)]→[すべての接続の表示(S)] をクリックします。
2. [ネットワークタスク] の [新しい接続を作成する]をクリックします。



3. [次へ(N)]をクリックします。



4. **【インターネットに接続する(C)】** をチェックし、**【次へ(N)】** をクリックします。

新しい接続ウィザード

ネットワーク接続の種類
オプションを選んでください。

インターネットに接続する(C)
インターネットに接続し、Web をブラウズしたり電子メールを読んだりできます。

職場のネットワークへ接続する(O)
職場のネットワークにダイヤルアップや VPN を使用して接続し、自宅や別の場所から仕事ができるようになります。

ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークをセットアップする(S)
家庭や小規模オフィスの既存のネットワークへ接続したり、新しい接続をセットアップします。

詳細接続をセットアップする(E)
シリアル、パラレル、または赤外線ポートを使用して別のコンピュータに直接接続します。またこのコンピュータにほかのコンピュータから接続できるようにします。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. **【接続を手動でセットアップする(M)】** をチェックし、**【次へ(N)】** をクリックします。

新しい接続ウィザード

準備
インターネット接続をセットアップする準備をしています。

インターネットにどう接続しますか?


インターネット サービス プロバイダ (ISP) の一覧から選択する(L)

接続を手動でセットアップする(M)
ダイヤルアップ接続には、アカウント名、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯域のアカウントには、電話番号は必要ありません。


ISP から提供された CD を使用する(C)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. [ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U)] をチェックし、[次へ(N)] をクリックします。



7. [ISP 名(A)] に [i-kochi] と入力し、[次へ(N)] をクリックします。



8. ユーザー名とパスワードを入力し、**[次へ]**をクリックします。

新しい接続ウィザード

インターネット アカウント情報
インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。

ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてください。)

ユーザー名(U):

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):

このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する(S)


この接続を既定のインターネット接続とする(M)

この接続のインターネット接続ファイアウォールをオンにする(D)

接続用アカウント (ユーザー名)	フレッツ ADSL 1.5M		ユーザ I D@i-kochi.or.jp
	フレッツ ADSL 8M		ユーザ I D@a8.i-kochi.or.jp
	フレッツ ADSL モア 12		
	フレッツ ADSL モア 24		
	フレッツ ADSL モア 40		
	フレッツ ADSL モアスペシャル		
	B フレッツ	ベーシック	ユーザ I D@bba.i-kochi.or.jp
マンション		ユーザ I D@bma.i-kochi.or.jp	
ファミリー100		ユーザ I D@bfh.i-kochi.or.jp	
接続用パスワード			ご契約時にお決めになられたパスワード

(上図の例は、xxxというユーザ ID の会員様がフレッツ ADSL 1.5M プランをご利用になる場合の入力例です。)

9. **【この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S)】** をチェックし、**【完了】** をクリックします。



10. **【i-kochi (PPPOE) へ接続】**の画面が表示されたら設定は完了です。そのまま接続を試したい場合は**【接続(C)】**を、後で試したい場合は**【キャンセル】**をクリックします。

